



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°1 – semaine 9 – lundi 23 février 2015

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} janvier Source Météo France

Boën - 430m

Somme de t° : 180° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 26/2/15

Andrézieux Bouthéon - 400m


Somme de t° : 196° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 24/2/15

Charlieu - 279m

Somme de t° : 186° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 26/2/15

Grammond - 804m

Somme de t° : 136° à partir du 1^{er} janvier
Date prévisionnelle des 200° : 9/3/15



Fourrages de qualité : fertiliser au bon moment pour une valorisation optimale de vos engrais.

Après un hiver 2014 tempéré, le mois de janvier 2015 a été doux mais février s'est avéré plus froid. Les cumuls de somme de température sont en retard par rapport à la moyenne des 20 dernières années.

Pour les prairies précoces, conduites en ensilage ou en enrubannage, l'apport d'azote doit être réalisé dans les 15 jours qui précèdent le démarrage de végétation. Cela se traduit entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février. Ainsi, l'apport sera utilisé au cours de la croissance des plantes. Un apport trop tardif pénalise le rendement et peut conduire à de l'azote soluble présent dans la plante récoltée.

Les apports en plaine peuvent commencer dès que le sol portera. A 800m d'altitude, ils commenceront au 10 mars.

Tous vos repères sur l'outil : **Date N°Prairies** d'Arvalis.

Vos apports d'azote minéral sont à moduler en fonction de vos apports engrais organiques.

Pour les prairies avec une forte proportion de légumineuses, on peut diminuer les apports d'au moins 30 ou voir les diviser par 2.

Parler en avec votre conseiller pour plus de précision.

Des reliquats azotés peu élevés en 2015.

Selon les analyses de sol, les niveaux de reliquats azotés de sortie d'hiver sont globalement faibles en 2015, à l'instar de ceux de l'année dernière. En cause, une pluviométrie importante depuis le début de l'hiver : 100mm de plus par rapport à la médiane des 20 dernières années.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Apports azotés :


Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1^{er} février

Ensilage à 700° base 0-18 au 1^{er} février

Effet de la DATE d'APPORT sur le rendement



Source Arvalis

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Florence FARGIER

06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE

